


## Afwerken van een rechte hoek

Deze bewerking wordt toegepast bij het afstikken van beleggen en zomen.

1. Strijk de zoom (3cm) en het splitbeleg (3cm) met ingeslagen zoom (1cm) om.
2. Vouw het beleg zo dat de goede op de goede stof kant ligt.
3. Stik het split beleg op zoom hoogte af, van vouw tot vouw.
4. Dun het hoekje uit (deel van het beleg knippen), omdraaien, uitpunten, persen.
5. De zoom en het beleg op 1mm doorstikken (steeklengte 3).
6. De opening bij het beleg met een klein onzichtbaar steekje dicht maken.



## Afwerken van een schuine hoek

Hiervoor moeten zoom en beleg altijd dezelfde breedte hebben.

1. Strijk de zoom en het splitbeleg met ingeslagen zoom om.
2. Vouw de zoom diagonaal dubbel, goede op goede kant.
3. Stik de hoek haaks op de vouw tot de 1cm naad, naald beneden, draaien en haaks op het vorige stiksel stikken.
4. Knip de hoek af tot op 0,5 cm naad, hoekje inknippen.
5. Draai het beleg en zoom naar de goede kant met de naad open gestreken.
6. Strijk en speld de zoom en het beleg met de 1cm naad naar binnen gevouwen.
7. Stik het splitbeleg en de zoom op 1mm door (steeklengte 3).

