




Het gepassepoileerde knoopsgat


De bovenstof wordt met een tussenvoering verstevigd. Wordt de sluitkant met een beleg afgewerkt dan is het beter de knoopsgaten vóór het vaststikken van het beleg te maken.




1. De knoopsgatslengte aan de goede kant aangeven. De sluitkant met een tussenvoering verstevigen.




2. Kopieer de knoopsgatlengte op de vastgeregde of -gestreken tussenvoering. De stiklijn van het knoopsgat als een rechthoek op de tussenvoering tekenen.




4. Het knoopsgat vanaf de tussenvoering met een kleine steek op de getekende lijn stikken. Enkele steken over de beginsteken dubbel stikken.




6. De hoeken tot vlak bij de stiklijn schuin inknippen. Hierdoor ontstaat aan iedere kant een kleine driehoek. Let erop dat het stiksel niet wordt beschadigd.





3. Knip voor de passepoil een schuine reep. De lengte van het knoopsgat plus 3 cm en ca. 6 cm breed. Goede kanten op elkaar leggen en vastspelden.




5. Knip het knoopsgat vanaf de tussenvoering met een puntige schaar precies in het midden open tot 5 mm voor het knoopsgateinde.




7. Bij het inknippen van het knoopsgat ook de passepoil doorknippen. 8. Passepoil door opening naar verkeerde kant trekken.




9. De smalle naadranden worden open-, 10. bij erg dunne stof naar de kniplijn toe geperst. Door de randen met




kleurloze nagellak te bestrijken voorkomt u rafels.




11. Passepoil recht trekken en aan de korte kanten met een rijgsteek vastzetten. Deze steken mogen niet breder zijn dan het knoopsgat.




12. Strook aan weerskanten met een plooi naar het midden vouwen. Twee even brede passepoiles worden zo gevormd. Inknip moet volledig zijn opgevuld.




13. Passepoil aan goede kant met stiksteekjes in de naadgleuf vastnaaien. Steken onzichtbaar aan goede kant! Rijgsteken aan korte kanten verwijderen.




14. Korte kant van knoopsgat verstevigen door driehoekje op de passepoil vast te stikken, precies op de naadlijn.



15. Passepoilreep tot een ovaal bijknippen en met een flanelsteek op de tussenvoering naaien.



16. Beleg op knoopsgat leggen. Knoopsgateinden met spelden markeren en inknippen.



17. De kanten omvouwen en met de hand onzichtbaar op de passepoil vastnaaien.